

统信桌面专业版【手动分区安装UOS系统】介绍

全文导读：本文主要介绍了安装UOS系统过程中使用手动分区安装方法，一般没有特殊要求建议使用全盘安装UOS系统，若是特殊情况需要进行手动安装则可以参考该文档进行安装操作。

功能概述

在安装UOS系统过程中，可根据自己的需求划分系统分区，常见于双系统安装过程中使用从方法。

准备环境

- 制作好统信UOS专业版启动U盘
- 一台CPU频率≥2GHz、内存≥4GB、硬盘≥64GB的电脑


安装步骤

步骤一：制作UOS 系统启动盘

具体方法参考：[统信桌面专业版【启动盘制作工具】使用介绍](#)

步骤二：从U盘启动


将制作好的启动盘插在电脑上，电脑开机从启动U 盘启动； #通常BIOS进启动按键为F2/F10/F12/Delete键，若不是这些按键请咨询整机厂家



U盘启动界面展示

步骤三：进入安装系统界面

从启动U 盘中进入下图界面，直接按回车键进行安装



进入安装界面

步骤四：选择语言


选择需要的语言，勾选相关协议，点击下一步，如下图所示



选择语言

步骤五：选择手动安装 [?](#)

选择手动安装，如下图所示：



手动安装

步骤六：手动创建分区 [?](#)

手动创建分区，推荐分区类型和大小如下表：

	类型	文件系统	挂载点	推荐大小
区	主分区	Ext4	/boot	2048MB
区	主分区	交换分区	不使用	8192MB
区	主分区	efi	不使用	300MB
区	主分区	Ext4	/	剩余全部空间

说明：1060版本开始手动创建efi分区时会自动提示相应的文件系统类型（vfat）和挂载点（/boot/efi）信息，与低版本相关显示界面有信息显示区别，实质内容上无差别仍然是创建efi分区。

硬盘分区过程：

按上表中设置**/boot**分区，类型：**主分区**、位置：**起点**、文件系统：**ext4**、挂载点：**/boot**、大小：**2048MB**



设置**/boot**分区

按上表中创建**交换分区**，类型：**主分区**、位置：**起点**、文件系统：**交换分区**、大小：**8192MB**



创建交换分区

按上表中创建efi分区，类型：主分区、位置：起点、文件系统：efi、大小：300MB




创建efi分区

按上表中创建*/*分区，类型：主分区、位置：起点、文件系统：ext4、挂载点：*/*、大小：剩余全部空间



创建*/*分区

注意：如果需要删除创建的分区，参考如下图片的步骤进行删除



删除创建的分区的方法

步骤七：进入安装过程


待所有的分区创建完成后，点击下一步开始系统安装。



系统安装过程

步骤八：安装完成，拔出U盘

待系统安装完成后，点击，并拔出U盘




安装完成，立即重启

注意：后面步骤全部按照默认，或者根据提示填写好对应的内容即可完整系统安装，若您还不太确定如何操作，可继续参考一下步骤。

步骤九：选择语言

选择语言，并点击下一步



选择语言

步骤十：设置键盘布局


设置键盘布局，点击下一步



设置键盘布局

步骤十一：设置时间

选择时区，在时区设置界面有“地图方式”和“列表方式”，还可以手动设置时间；



选择时区

步骤十二：设置密码


创建账号，设置好用户名、计算机名、密码，点击下一步



创建账户

步骤十三：优化系统配置

优化系统配置，需要等待4-5分钟，完成后即可正常进入系统。



优化系统配置

©统信软件技术有限公司。访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本网站任何内容或服务进行转载，须备注：**该文档出自【faq.uniontech.com】统信软件知识分享平台**。否则统信软件将追究相关版权责任。

①

2023-11-09